

# Manuale programma *Fingernet* per Microsoft Internet Explorer



1. CONFIGURAZIONE MINIMA DEL PC
2. INSTALLAZIONE
3. CONFIGURAZIONE DI INTERNET EXPLORER
4. FINESTRA DEI SETTAGGI
5. FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE
6. DISINSTALLAZIONE
7. COPYRIGHT
8. LIMITI DI GARANZIA E DI RESPONSABILITÀ
9. ASSISTENZA TECNICA

## **1. CONFIGURAZIONE MINIMA DEL PC.**

Per poter eseguire l'applicazione occorre:

- Un PC con processore Pentium(r) o superiore
- Almeno 64 Mb di memoria ram
- Windows 98 o successivo installato
- Internet Explorer 5.5 sp1 o successivo

## **2. INSTALLAZIONE**

Lanciare il programma SETUP.EXE e seguire le istruzioni a video. Nella directory specificata durante l'installazione verrà copiato il programma ed i relativi file, mentre nella directory SYSTEM di Windows verranno copiate e registrate le librerie di Visual Basic 6.

N.B. Prima di eseguire il programma SETUP verificare se nella directory c:\windows\system sono già presenti le librerie di Visual Basic 6 (ad esempio cercando il file VB6IT.DLL); in caso affermativo, se in un secondo momento disinstallerete FINGERNET, ricordatevi di non rimuovere nessun componente.

## **3. CONFIGURAZIONE DI INTERNET EXPLORER**

Qualunque modifica effettuata alla configurazione di Internet Explorer (eccetto la pagina iniziale) ha effetto anche sul browser FINGERNET (gestione sicurezza, cookies, scripts, proxy ecc.).

La configurazione standard di Internet Explorer prevede di chiedere conferma all'utente prima di eseguire alcune operazioni. Per evitare ciò è necessario andare nelle Opzioni Internet e nella sezione "Protezione" personalizzare il livello di sicurezza in modo che l'opzione "Chiedi conferma" non venga mai usata. Ad esempio l'invio di moduli non crittografati deve essere attivata, mentre l'installazione di oggetti sul Desktop va disattivata.

## 4. FINESTRA DEI SETTAGGI

### 4.1 GENERALE

Pagina Iniziale:

Seconda Pag.:

(facoltativa)

casella dove specificare la homepage del browser. E' possibile specificarne una seconda da visualizzare alternativamente con la prima in assenza dell'utente

Torna alla Pagina iniziale ogni  minuti (0 = timer disattivato)

specificare i minuti di inattività dopo i quali il browser deve tornare alla pagina iniziale, spostando il cursore in basso a destra. Se il tasto ESCI è visibile il programma termina.

In caso contrario, se il browser è già sulla prima homepage ed è stata specificata una seconda homepage, quest'ultima viene visualizzata.

Mostra la seguente immagine per  secondi prima della pagina iniziale:

attivando questa opzione è possibile specificare una immagine da visualizzare prima della pagina iniziale per i secondi specificati.

Attiva tastiera a video

nel caso in cui la postazione non sia dotata di tastiera, attivando questa opzione sulla barra in alto compare un bottone che permette all'utente di visualizzare una tastiera a video; inoltre quando viene cliccato un campo di testo tale tastiera compare automaticamente

Permetti immissione sito da visitare

visualizzazione di un campo testo, sotto i bottoni, dove immettere (eventualmente tramite tastiera a video) il sito da visitare

Salva scelte in file giornalieri nome-aaaammgg.log

creazione file di testo giornaliero contenente le pagine richieste e l'ora in cui sono state visualizzate. Tale file viene creato all'inizio di ogni nuovo giorno anche se non si hanno consultazioni, per poter verificare dai log il corretto funzionamento della colonnina.

Spengimento alle  e nei 15 min. successivi

attivando questa opzione il programma si spegne nell'arco dei quindici minuti successivi all'ora indicata. Con tale opzione, nei PC ATX aventi nel BIOS la possibilità di specificare l'ora dell'accensione, si riesce a gestire automaticamente accensione e spengimento della postazione

Usa modulo di connessione tramite modem (RAS)

attivando questa opzione il browser richiede la connessione e la sconnessione da internet al modulo opzionale LAB-RAS, in modo da rimanere connessi via telefono solo il tempo necessario. Le connessioni e sconnessioni vengono registrate in un file di log giornaliero con estensione .RAS

Usa Lettore interno a Fingernet

visualizzazione diretta a schermo intero da parte del browser di filmati sia locali che remoti, per evitare l'apertura del lettore multimediale di Windows. Vengono riconosciute tutte le estensioni associate al lettore multimediale di Windows.

Secondi dopo cui uscire:

casella dove specificare quanti secondi di inattività devono passare prima di chiudere il lettore interno.

nome postazione

casella dove specificare il nome della postazione, che verrà inserito nei nomi dei log, in modo da poterli distinguere.

## 4.2 BOTTONI

per la guida usa

Attivando questa opzione è possibile specificare il percorso (locale o non) di un file htm da usare come guida

Nascondi tasto ESCI

rimozione dalla barra di navigazione del pulsante "ESCI"

Esci premendo ESC

Possibilità di chiudere il programma da tastiera con "ESC" anche con il bottone "ESCI" nascosto

Nascondi tasto RICARICA

rimozione dalla barra di navigazione del pulsante "RICARICA"

Nascondi barra di stato

rimozione della barra di stato situata in basso

Nascondi bottoni di navigazione

rimozione della barra di navigazione per navigare a schermo pieno; rimane solo la barra di stato ed il bottone "INIZIO"

Mostra bottoni scorrimento

visualizzazione sul lato destro di bottoni di scorrimento sia verticale che orizzontale, da utilizzare al posto delle barre di scorrimento. Non è consigliabile attivare tale funzione in caso di pagine con frames


senza spostamento a sinistra e destra

la funzione sopra viene attivata visualizzando solo i bottoni per lo scorrimento verticale

Usa lista sottostante per attivare e disattivare bottoni di navigazione  solo Avanti e Indietro


Attivando questa opzione è possibile specificare una lista di stringhe che, se contenute all'interno dell'indirizzo della pagina visualizzata, attivano o disattivano i bottoni di navigazione. Tale funzione può essere limitata ai solo bottoni AVANTI e INDIETRO attivando "solo Avanti e Indietro".

## 4.3 LIMITAZIONI



Questa funzione consente di limitare la navigazione all'interno di uno o più siti, specificando una lista di stringhe obbligatorie o vietate nel link; il browser impedirà la visualizzazione di pagine aventi link che contengono una stringa vietata o che non contengono nessuna stringa obbligatoria. Con i caratteri speciali '<' e '>' si può indicare che la stringa specificata è rispettivamente la parte iniziale del link o la parte finale

del nome del server. Nell'esempio la lista contiene la parola '.com>' vietata (faccina triste), per cui non sarà possibile accedere a nessun server che finisce per '.com' e si potranno visitare solo siti contenenti la parola 'labgrafica'. Inoltre la pagina it\_popup viene bloccata senza dare nessun avviso.



Attivando questa opzione è possibile specificare una lista di estensioni vietate; il browser disattiverà tutti i collegamenti a file aventi una delle estensioni presenti nella lista

Disattiva messaggi Explorer

le finestre di IE (ad es. “errore di script”) non verranno visualizzate

Permetti invio email con moduli

con questa opzione il programma non blocca l'invio di e-mail create automaticamente da form (è necessario configurare Outlook)

#### 4.4 STAMPA

Visualizza bottone STAMPA

visualizzazione nella barra di navigazione del tasto “STAMPA”

Usa sensore carta sulla seriale n.

nel caso in cui un nostro sensore carta sia collegato ad una porta seriale del PC, attivando questa opzione il browser, nel momento in cui la pagina esce dalla stampante, chiede all'utente di ritirare il foglio.

Se compare la finestra di stampa premi tasto OK oppure se la stampante è in errore premi tasto ANNULLA

Attivando questa opzione, se compare la finestra di stampa, il programma preme automaticamente OK o Annulla a seconda dello stato della stampante. Se l'opzione non è attiva verrà sempre premuto il tasto Annulla.

Se la stampante è in errore vai al link:

Attivando questa opzione è possibile specificare una pagina da visualizzare nel caso in cui la stampante è in errore.

Se la stampante è in errore invia email a:

Attivando questa opzione è possibile specificare un indirizzo email a cui mandare un avviso nel caso in cui la stampante sia in errore

questo bottone apre la finestra delle proprietà della stampante predefinita

Stampa solo le pagine il cui link contiene almeno una parola della lista sottostante (includi le stampe attivate da script)

Attivando questa opzione è possibile specificare una lista di stringhe che, se contenute all'interno dell'indirizzo della pagina visualizzata, permetteranno la stampa.

#### 4.5 AUTOCHIUSURA

Lista Finestre di Dialogo da chiudere

Acrobat Reader  
Riepilogo Documento

In questa sezione è possibile specificare una o più titoli di finestre di dialogo. Il Fingernet controlla costantemente l'eventuale presenza di tali finestre ed in caso affermativo la chiude automaticamente premendo il tasto ESC. Questa funzione è utile soprattutto nel caso in cui si voglia aprire documenti PDF all'interno del Fingernet tramite Adobe Acrobat Reader: nella finestra di Adobe, in cima alla barra di scorrimento verticale, è presente un bottone con cui si possono modificare i settaggi del lettore. Specificando esattamente (rispettando minuscole e

maiuscole) nella lista di autochiusura le voci presenti nel menù che compare premendo il bottone di Adobe Reader, le finestre dei settaggi vengono chiuse prima che l'utente possa accedere ai settaggi di Adobe.

## **5. FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE**

- Blocco stampa nel caso di documenti già in stampa o di stampante in errore.
- Creazione di un file di log .PRN giornaliero in cui sono riportati tutti gli errori avvenuti durante la stampa
- Se insieme ad una pagina HTM locale è presente un file WAV con lo stesso nome, viene eseguito al termine del caricamento pagina
- Il testo e la voce della guida possono essere personalizzati modificando GUIDA.TXT e GUIDA.WAV
- La pagina di avviso di mancato caricamento può essere personalizzata modificando BADPAGE.HTM presente nella directory del fingernet
- Reindirizzamento di nuove finestre in quella corrente
- Chiusura automatica finestra "Download file" e "Avviso di protezione"
- Chiusura automatica del browser in presenza del file "lavori.wrk" nella directory dell'applicazione
- Possibilità di avere a video solo tastierino numerico (chiamando il campo di testo "solonumeri") o tastiera con solo lettere (chiamando il campo di testo "sololettere")

## **6. DISINSTALLAZIONE**

Per rimuovere il programma FINGERNET andare sul Pannello di Controllo e cliccare sull'icona 'Installazione applicazioni': selezionare dalla lista delle applicazioni installate FINGERNET e premere 'AGGIUNGI/RIMUOVI'; verranno eliminati i file del programma e le librerie di Visual Basic 6

N.B. Se è presente un altro software realizzato in Visual basic 6, quando vi viene chiesto se eliminare le librerie (OCX, DLL, ecc), rispondete di no

## **7. COPYRIGHT**

Il browser multimediale FINGERNET è stato realizzato dalla LAB Grafica in ambiente Windows con Visual Basic 6.0 Professional.

Il programma è di proprietà della LAB Grafica di Luca Bini e non può essere copiato, modificato, disassemblato, decompilato o manipolato senza esplicita autorizzazione della LAB Grafica.

Il diritto di licenza d'uso sul prodotto software non può essere venduto, distribuito, dato in affitto o ceduto senza l'esplicito consenso del proprietario del prodotto.

## **8. LIMITI DI GARANZIA E DI RESPONSABILITÀ**

La licenza di utilizzo di questo software viene concessa senza alcuna garanzia.

L'utente che installa il prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo e non potrà in alcun modo rivalersi contro la LAB Grafica di Luca Bini per eventuali danni provocati direttamente o indirettamente. La LAB Grafica di Luca Bini quindi non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni che potrebbero in qualche modo derivare dall'utilizzo di questo prodotto software.

## **9. ASSISTENZA TECNICA**

Il prodotto è fornito 'AS IS' e non è coperto da nessun tipo di assistenza tecnica. Nel caso in cui l'utente voglia segnalare errori, imperfezioni o suggerimenti, potrà rivolgersi a:

LAB Grafica di Luca Bini  
Via Alessandro Scarlatti 9/r  
50144 FIRENZE  
TELEFONO: 055360257  
TEL./FAX: 055360258  
HOMEPAGE: [www.labgrafica.it](http://www.labgrafica.it)  
E-MAIL: [labgrafi@labgrafica.it](mailto:labgrafi@labgrafica.it)

- LAB Grafica è un marchio registrato della LAB Grafica di Luca Bini
- Windows, Internet Explorer e Visual Basic sono marchi registrati della Microsoft Corporation